

Single logout

Deze pagina beschrijft hoe je kunt controleren of single logout (uitlog-verzoek) succesvol heeft plaatsgevonden. Een single logout kan op twee manieren worden geïnitieerd: door de service provider of door de identity provider. Per type logout dient er op een ander pad geantwoord te worden:

Type	Pad
Geïnitieerd door service provider (SP-initiated)	/nidp/saml2/slo
Geïnitieerd door identity provider (IDP-initiated)	/nidp/saml2/slo_return

Geïnitieerd door service provider

1. Open de SAML-tracer plugin, log uit op een service provider en ga terug naar de SAML-tracer plugin.

Hier zie je twee regels met het SAML label:

Een LogoutRequest bericht van de service provider naar de identity provider:

```
GET https://login.acc.uu.nl/nidp/saml2/slo?SAMLRequest=IZLbatwwEIZfxejex3V8EGvDtkSt7sl7Yam9KZo7XEiaSAML
```

Een LogoutResponse bericht van de identity provider naar de service provider.

```
GET https://demo.serviceprovider.nl/simplesaml/module.php/saml/sp/saml2-logout.php/uu_prod?SAMLResponse=SAML
```

3. Selecteer het LogoutResponse bericht van de identity provider.

4. Ga naar de tab 'SAML' in de onderste helft van het venster.

5. Zoek naar het <samlp:Status> element in de SAML response (je kunt scrollen of ctrl + f gebruiken om te zoeken).

6. Controleer de status code.

Een succes ziet er zo uit:

```
<saml:Issuer>https://login.acc.uu.nl/nidp/saml2/metadata</saml:Issuer>
<samlp:Status>
  <samlp:StatusCode Value="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:status:Success" />
</samlp:Status>
```

Geïnitieerd door identity provider

Disclaimer: deze werkwijze geldt alleen voor POST en Redirect bindings.

1. Open de SAML-tracer plugin, ga naar <https://login.acc.uu.nl/nidp/app/logout> en ga terug naar de SAML-tracer plugin.

Hier zie je twee regels met het SAML label:

Een LogoutRequest bericht van de identity provider naar de service provider.

```
GET https://demo.serviceprovider.nl/simplesaml/module.php/saml/sp/saml2-logout.php/uu_preprod?SAMLRequest=I SAML
```

Een LogoutResponse bericht van de identity provider naar de service provider.

```
GET https://login.acc.uu.nl/nidp/saml2/slo_return?SAMLResponse=fZFNb8lwDib%2FSpV7m7SrShe1lbZxgcEOBXH SAML
```

3. Selecteer het LogoutResponse bericht van de service provider.

4. Ga naar de tab 'SAML' in de onderste helft van het venster.

5. Zoek naar het <samlp:Status> element in de SAML response (je kunt scrollen of ctrl + f gebruiken om te zoeken).

6. Controleer de status code.

Een succes ziet er zo uit:

```
<saml:Issuer>sp-p-test</saml:Issuer>
<samlp:Status>
  <samlp:StatusCode Value="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:status:Success" />
</samlp:Status>
```

Revision #14

Created 15 June 2020 07:30:00 by Schmidt, M.S. (Mick)

Updated 11 November 2020 12:43:10 by Schmidt, M.S. (Mick)